

burda

2/2016

style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

105 А, В, С Блузки ●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 65 см.

Вам потребуется:

Блузка А. Креп-сатин 1,50–1,50–1,55–1,55–1,60–1,60 м шириной 135 см; флизелин G 785; 1 маленькая пуговица.

Блузка В, С. «Вареный» шелк 1,50–1,50–1,55–1,55–1,60–1,60 м шириной 135 см; флизелин G 785; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 105 А, 105 В и 105 С. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа блузки — 4 см, на подгибку низа рукавов (детали 3 и 7) — 10 см.

Раскрой:

Блузки А, С:




- | | |
|---|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Боковая часть, цельнокроеная с нижней частью рукава | 2x |
| 4 Кокетка | 2x |
| 5 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 7 Рукав | 2x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


Посшив:

Блузки А, В и С


■ Передние срезы кокеток приколоть к плечевым срезам переда (контрольная метка 1) лицевой стороной к лицевой стороне. Притачайте. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте на кокетки. Аналогично притачайте задние срезы кокеток к плечевым срезам спинки (контрольная метка 2). Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте на кокетки.




План раскладки А, С при ширине ткани 135 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.




■ Обтачки горловин переда и спинки сложите лицевыми сторонами, сколите плечевые срезы (контрольная метка 3). Стачайте. Припуски швов разутюжьте. Внутренний срез обтачки обметайте.




■ Обтачку горловины наложите на блузку лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Сколите метки

разрезов и линии горловин. Обтачку притачайте. При этом вокруг размеченной линии разреза проложите строчку на расстоянии 3 мм. У нижнего конца разреза проложите 2–3 стежка поперек. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений и в уголке выреза горловины выполните надсечки. Спинку и обтачку горловины спинки разрежьте между строчками, в уголках выполните надсечки.




■ Обтачку горловины отверните вверх и настрочите на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отверните на изнаночную сторону. Горловину приутюжьте. Внутренний срез обтачки пришейте к припускам швов притачивания кокеток. По левому краю разреза спинки ниже края горловины выполните нитяную воздушную петлю, длина петли зависит от размера пуговицы. К правому краю разреза пришейте пуговицу соответственно петле.




■ Рукава приколоть к срезам пройм переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 5), совместив поперечные метки 4 на рукаве и переда, а также плечевые метки на окате рукава и на кокетке. Втачайте рукава, начав/закончив строчку точно у размеченных линий швов рукавов. У концов швов на припусках переда и спинки (стрелки) выполните надсечки. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте на рукав.


■ Один срез каждой боковой части наложите на рельефный срез переда лицевой стороной к лицевой стороне, срезы сколоть вдоль размеченной линии шва. Выполните



рельефные швы по переду от нижнего среза до поперечных меток, у поперечных меток только до размеченных линий швов. На концах швов выполните закрепки. Аналогично выполните рельефные швы по спинке.




■ Срезы каждого рукава приколоть к боковой части лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 6 и 7), совместив размеченные линии швов. Выполните нижние швы рукава от поперечных меток, не закрепляя припуски шва втачивания рукава. На концах швов выполните надсечки. Припуски каждого рельефного шва и нижнего шва рукава обметайте вместе, при этом припуски шва втачивания рукава отверните на рукав. Припуски шва заутюжьте на боковую часть.



■ Припуски на подгибку низа блузки и рукавов обметайте и заутюжьте на изнаночную сторону. Припуски на подгибку низа настрочите: на рукавах — на расстоянии по 9 см от сгибов, на блузке — на расстоянии 3,5 см от сгиба. Нижние края рукавов отверните на лицевую сторону дважды на ширину по 3 см, сгибы слегка приутюжьте. Отвороты пришейте ручными стежками у швов рукавов.

burda Download–Schnitt

Modell 105 Burda Style 02/2016



Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

[Посмотреть другие выкройки >>>](#)

2a


1a





2c


1b

1c









2g

2

1


Schulter
shoulder
ПЛЕЧО

1f

1g

4

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain


ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5

1g

2h

3




rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Taille
waist
ТАЛИЯ

4a

3a

2a





4c

Taille
waist
TAILLE



3b




3c



2c





3d


4e


3e

5

2e

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ





3f

4g

3

3g

2g

6

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4h

burda[®]
www.burdastyle.de

3g

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

2h

6a

5a

2


2


4a



44

34





5b

6c

5c



4c

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


5c


6d


5d




4d












7a



6a





7c

7d

Mod. 106

6d

7d


7e

Mod.106

Mod.105

6e

7f



Mod. 106

6g

7g

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10

7g

6h